



HASP TOOL – HASP ライセンス追加方法

HASP Tool をご利用されるにあたり、以下のものをご用意ください。

- ・ PC (Windows 7 以上の Microsoft Windows OS)

- ・ HASP キー



1. HASP キーを PC の USB ポートに接続してください。

初回接続時は Windows OS がデバイスドライバを自動的にダウンロードしてインストールします。
インターネットに接続されていないとドライバがインストールされず後続の操作が行えません。
インストールされない場合の解決方法については後述の「トラブルシューティング」をご参照ください。

2. “BlancoHASPTool.exe”



をダブルクリックして、exe を実行してください。

exe を実行すると、下図の画面が立ち上がります。

図 1: 利用可能ライセンス数、使用済ライセンス数、ライセンス有効期限が表示されます。

図 2: HASP キーが接続されていない状態では、何も表示されません。

“Refresh”をクリックすると、HASP キーの情報を再度読み込みます。

【図 1】

Product	Licenses left	Licenses spent	Expiration
Blanco Asset Manager / Blanco 5 Asset	992	8	2013-12-31
Blanco PC Edition / Blanco 5 (UNIT)	989	11	2013-12-31
Blanco Server Edition	1087	13	2013-12-31
Blanco Stealth (Activation_Licensing)	998	2	2013-12-31
Blanco Mobile	1905	95	2013-12-31
Blanco File	100	0	2013-12-31
Blanco Flash	100	0	2013-12-31
Blanco SPARC	100	0	2013-12-31
Blanco Management Console for Linux	1	0	2013-12-31
Blanco Management Console for Windows	1	0	2013-12-31
Blanco Server Edition (per HDD) / Blanco 5 (HDD)	997	3	2013-12-31

【図 2】

Product	Licenses left	Licenses spent	Expiration
---------	---------------	----------------	------------

3. “Activate” をクリックしてください。




4. アクティベーションキーを選択してください。


販売代理店や blanccocloud.com から取得したアクティベーションキーを選択してください。

アクティベーションキーの拡張子は“hsp”です。

ファイルを選択後、“開く (O)” をクリックしてください。



下図のメッセージが表示されれば、ライセンスの追加は完了です。



トラブルシューティング

HASP キーのドライバが自動でインストールされない場合、下記手順で HASP キーのドライバをインストールしてください。

1. 配布ページにアクセス ⇒ [Sentinel Downloads](https://cpl.thalesgroup.com/software-monetization/sentinel-drivers)¹
2. Windows 用の「Sentinel HASP/LDK」を検索。具体的には、「Sentinel LDK RunTime & Drivers」のカテゴリー内で、「Sentinel HASP/LDK Windows GUI Runtime Installer」を検索してみつけたページを開いてください。※ベンダーの Web サイトデザイン変更によって詳細が変わる可能性があります。
3. ダウンロードリンクをクリックすると、使用許諾契約への同意を促す画面（END USER LICENSE AGREEMENT）が表示されます。
4. 画面最下部の「I Accept」をクリックするとファイルのダウンロードが開始されます。
5. PC のローカルにファイルを保存します。
6. 保存された「Sentinel_LDK_Run-time_setup.zip」をクリックすることで、ファイルが解凍・展開されます。
7. 「HASPUserSetup.exe」をダブルクリックし実行します。
8. セットアップ画面が表示されます。基本的には「NEXT」をクリックして先に進みます。
9. 「Finish」ボタンが表示されたらクリックし、インストールは完了です。
10. PC を再起動し、改めて HASP キーの認識が正常になされているか、ご確認ください。

以上。

¹ <https://cpl.thalesgroup.com/software-monetization/sentinel-drivers>